

Softwareopdatering af Roth Touchline® SL produkter

Via USB-nøgle



Denne vejledning indeholder følgende:

1. Formatering og opdatering af USB-nøgle
2. Softwareopdatering af Touchline® SL produkter:
 - > Kontrolenhed-8 Master og udvidelse og kontrolenhed-4 med WiFi
 - > Kontrolenhed-4 udvidelse

Living full of energy

Firmwareopdatering

1. Formatering og opdatering af USB-nøgle

Hvis du skal downloade ny software til dine Touchline® SL produkter skal du først formatere din USB-nøgle. Vi anbefaler at der anvendes USB 2.0 og en nøglestørrelse på 4 GB og ikke større end 16 GB

Trin for trin vejledning:

- › Formatér USB- nøglen med filsystem FAT32
- › Download den nye software på USB-nøglen
- › Opdater dine Touchline® SL produkter

Se detaljeret vejledning nedenfor:

Trin 1

Indsæt din USB-nøgle i din computer

Vælg drevet og vælg formatér

Note: Drevet på din PC kan hedde noget andet

Trin 2

Vælg FAT32

Fjern fluebenet i ekspresformatering


Vælg start

Vent indtil formateringen er færdig.


Download den nye software fra vores hjemmeside. Se "Softwareopdateringer" for Touchline® SL

Når filen er downloadet på din PC, så kopiere den til din USB-nøgle.

Trin 1



Trin 2



Firmwareopdatering

2. Softwareopdatering af Touchline® SL kontrolenheder

- › Afbryd strømmen til kontrolenheden.
- › Indsæt USB-nøglen med den nye software i kontrolenheden.
- › Hold EXIT knappen nede mens strømmen igen sluttes til kontrolenheden indtil der høres et bip.
- › Processoren i kontrolenheden bliver nu automatisk opdateret med den nye software fra USB-nøglen. Du kan følge processen på skærmen.
- › Når opdateringen er færdig vil du på skærmen kunne læse: "Bootloader result: ST done"
- › Du kan nu fjerne USB-nøglen fra kontrolenheden, opdateringen er færdig.

NOTE!

Software der downloades fra vores hjemmeside indeholder software til alle kontrolenheder med 8 kanaler, samt til 4 kanals udvidelse. Ved opdatering vil den kontrolenhed der skal opdateres, selv finde den rigtige software på USB-nøglen. Alle kontrolenheder der indgår i et system (som skal kommunikerer sammen) skal opdateres til samme softwareudgave for at fungere optimalt.



3. Softwareopdatering af Touchline® SL, 4 kanaler udvidelse

- › Afbryd strømmen til kontrolenheden.
- › Indsæt USB-nøglen med den nye software i kontrolenheden.
- › Tilslut igen strømmen til kontrolenheden.
- › Processoren i kontrolenheden bliver nu automatisk opdateret med den nye software fra USB-nøglen. Den venstre LED vil blinke under processen.
- › Når opdateringen er færdig vil du høre 2 korte bip. Hvis du hører 1 langt bip er opdateringen mislykket, venligst prøv igen.
- › Du kan nu fjerne USB-nøglen fra kontrolenheden, opdateringen er færdig.

NOTE!

Software der downloades fra vores hjemmeside indeholder software til alle kontrolenheder med 8 kanaler, samt til 4 kanals udvidelse. Ved opdatering vil den kontrolenhed der skal opdateres, selv finde den rigtige software på USB-nøglen. Alle kontrolenheder der indgår i et system (som skal kommunikerer sammen) skal opdateres til samme softwareudgave for at fungere optimalt.

